

DS-0321汎用FFT解析ソフト

DS-0371(DS-0372,DS-0373) 信号出力を使いサインスイープにより周波数応答関数を測定する方法

操作手順書

株式会社 小野測器

ΟΝΟ∫ΟΚΚΙ

DS-0321 汎用 FFT 解析ソフト

DS-0371(DS-0372,DS-0373)信号出力を使いサインスイープにより

周波数応答関数を測定する方法

固有振動周波数を測定する方法として、対象を加振機でサインスイープ加振を行い、周波数応答関数を 測定することがよくあります。また、フィルタ回路の周波数特性の測定でも、入力信号にサインスイー プ信号を使い、周波数応答関数を測定します。どちらの測定も操作手順は同じです。

サインスイープによる測定では、平均機能の「パワーSP スイープ」機能を使います。この時、 DS-0371(DS-0372, DS-0373)信号出力(オプション)を使うと、サインスイープが解析と同期して出力さ れますので、最適な測定となり、データの平均化も可能となります。

ここでは、信号出力(DS-0371(DS-0372,DS-0373))を使い、CR 回路のローパスフィルタ測定を例に、その 操作手順を説明します。DS-0371(DS-0372,DS-0373)やDS-0321 入力の詳しい仕様については取扱説明書 説をご覧ください。

以下説明では、ファイルメニュー操作を []で、[ファイル] → [新規プロジェクト]のように表記します。 なお、DS-0321の基本的操作並びに操作手順での設定後のOKボタン操作はここでは省略します。



■ 接続例 1



図1:CR 回路のローパスフィルタの特性測定の接続例

■ 操作手順

- 1. メニューから [ファイル] → [新規プロジェクト] を開きます。
- 2. 「START」ボタンを ON し、測定状態とします。
- 3. 信号に応じた電圧レンジ、周波数レンジを設定します。ここでは、電圧レンジ=1 Vrms、周波数レ ンジ=20 kHz に設定しています。(対象物の条件に合わして設定変更が必要)
- 4. メニューから [入力出力設定] → [窓関数設定] を選択し、"ウィンドウ(窓関数)設定"ダイア ログボックスを開き、CH1 および CH2 とも窓関数を"レクタンギュラ"に設定します。

CH	窓関数		パラメータ	*
CH1	レクダンギュラ	-		
CH2	レクダンギュラ	-		10
CH3	ハニング			
CH4	ハニング			
CH5	ハニング			
CH6	ハニング	-		
CH7	ハニング			
CH8	ハニング	-		
CH9	ハニング			
CH10	ハニング	-		
CH11	ハニング			+
今日回記字		·····	記にする	-

図3:窓関数の設定画面

- 5. 「STOP」ボタンを押し、測定を停止します。
- 6. 画面のレイアウトを2×3へ変更する。表示するデータのCH及びデータ種を選択してください。

ΟΝΟ∫ΟΚΚΙ



図4:計測画面

 メニューから [入出力設定] → [信号出力設定] を選択し、"信号出力設定"ダイアログを開き、「出 カモード」を「スイープ平均信号出力」を選択。開始周波数、終了周波数、振幅、DC オフセット を設定してください。ここでは、周波数レンジを 40kHz に設定し、開始周波数: 0Hz 終了周波数 40,000Hz、振幅 1V と設定します。(開始周波数は、サンプル点数によって決まる周波数分解能で 決まります。ここではサンプル点数 2048 点設定したため、開始周波数 50Hz となります。 △f 50Hz で計測します)

出力モード	スイーブ平均信	号出力 👻		
スイープ平	均信号出力			
OH1	スイープ平均信号出 出力モード 信号種類	力設定	- 実行	
	開始周波数 終了周波数 振幅	50 40000	Hz	
	DCオフセット	0	V	
	単位 コンスの41.0 -	V	•	
	バースト設定 サイクル		テーパー設定 □ テーパー	
	間隔時間		立ち上がり 1	S
	出力時間		立ち下がり 1	S
				الاصليد كما الأ

図5:信号出力の設定画面

- 8. スイープチャンネル、平均処理回数を設定します。
 - ① メニューから [入出力設定] → [平均化処理設定] を選択し、「平均化モード:パワーSP スイープ」、「平均方法回数:2」、「スイープトレース CH:1」に設定します。

ονοζοκκι

	窓関数設定	Open	
1.4	時間軸前処理設定	Open	
	平均化処理設定	AM-SP.21-7*	
	平均如理経過値	0/2	
	平均処理条件	回數	
	平均処理回数	2	
	平均処理時間	10s	
	指数平均重み	10	
	平均 Undo		
	開始時オーバーラップ0%	(
	信号出力連動スイープ	() million	
	スイープチャンネル	CH1	
	人ケンユール設定	Open	
		Open	
1 M I	解析設定		

図6:平均化処理設定の画面

「AVG」ボタンを押し、測定を開始します。この時、信号出力も開始されます。スイープが設定の上限 に達すると測定は自動で STOP します。任意に停止したい場合は「STOP」ボタンを押します。



<計測結果画面 途中>

<計測終了>



図7:計測画面

9. X 軸を Log スケールに設定します。





図8:計測画面 X軸をログスケールに設定

10. カットオフ周波数をみるため、周波数応答関数-3dB(電圧値で 1/√2 倍に減衰した点)にカーソ ルをあてます。下図はその時の様子を示します。-3dBの部分で位相(Phase)-45 度になります。



周波数分解能を上げる(ズーム機能)

カットオフ周波数付近や共振周波数付近では周波数分解能を上げて測定をしたいことがあります。 周波数分解能を上げるには、次の2つの方法があります。

- サンプル点数を大きいサンプル数(例えば、2048 点 ⇒ 4096 点など)に変更
- ズーム機能を使ったスイープ測定

どちらの方法をとっても、測定には今まで以上の時間がかかります。周波数範囲を絞って測定する などの工夫が必要です。

ここでは目標として、1,200 Hz を中心に±1,000 Hz のズーム測定を行うという例で説明します。ズ ーム機能により、例えばサンプル数 2048 の場合、周波数分解能が 1,200 Hz ± 1,000 Hz を 800 等分 でスイープされることが期待されますが、設定上の制約があります。

 メニューから [入出力設定] → [周波数レンジ設定]を選択し、コンフィグレーションからズ ーム設定を行います。先に「周波数スパン:2kHz(±1,000Hz)」を設定し、次に「中心周波数: 1,200 Hz」とキーインします。中心周波数と周波数スパンの設定によってズーム倍率が決まり、 ズーム後の周波数分解能の制約条件があるため、キーインされた数値に近い値に自動変更され、 数値が設定されるためです。



図10:ズーム設定の画面

② メニューから [入出力設定] → [信号出力設定] を選択し、出力モードは「スイープ平均 信号出力」を選択します。「開始周波数:220 Hz」、「終了周波数:2,200 Hz」と設定さ れています。自動的に値が反映されます。

出力モード スイープ平	スイープ平均信号	号出力 👻			
CH1	スイープ平均信号出:	力設定			
	出力モード 信号種類		- 実	行	
ſ	開始周波数 終了周波数	220 2200		Hz Hz	
U	振幅 DC オフセット	1		V V	J
	単位 し ビンサフィルター	<u>V</u>	•		
	バースト設定 サイクル		テーパー設定		
	間隔時間 出力時間	er S	立ち上がり 立ち下がり	1	S
-					

図11:信号出力の設定画面

③ 「AVG」ボタンを ON し、測定を開始します。

下図はズーム測定した結果です。これにより、より正確にカットオフ周波数を読むことが出来ます。 ∠f は、2.5 Hz になります。



■ 補足説明

1. サインスイープの周波数

サインスイープの周波数は、FFTの周波数分解能に応じた周波数でスイープされます。 この例の場合 20 kHz レンジ、サンプル数 2048 ですので、

周波数分解能 $\Delta f = 20 \text{ kHz} \div (2048 \div 2.56) = 25 \text{ Hz}$

よりスイープされる周波数は 25 Hz 飛びに、25 Hz → 50 Hz→ 75 Hz・・・→ 20 kHz となります。 また、サンプル数 2048 点行われるまで、その周波数は一定で維持され、さらに平均回数を 2 回と すると 2 回平均化されるまで周波数は一定に維持されます(平均化は、メニュー [入力] → [サン プル条件設定] → [オーバラップ量]の設定とも関連があります)。スイープ信号が解析と連動して いない場合、サンプル数 2048 点測定する間に周波数が変化しますが、DS-0371(DS-0372,DS-0373)信号 出力を使うと解析に連動して同じ周波数が維持されるため、適切な測定を行うことができるメリット があります。

2. パワーSP スイープ機能(平均化処理設定)

DS-0321のパワーSP スイープ機能(平均化処理設定)は、2種類の手法があります。

内部同期による計測手法

FFT アナライザ(DS-3000 シリーズ)の信号出力を利用してその信号を利用する方法

FFT からの信号出力を入力 CH へ接続しその CH を基準として計測手法。(本手順書) この手法は、FFT アナ ライザが出力している周波数の値が既知のためその点の FRF(周波数応答関数)を測定する。このとき、 スイープ Ch は設定しなくてもよいです。信号出力の設定は、信号出力モードを「スイープ平均信号出力」 にします。

(ポイント)

・窓関数は、レクタンギュラを推奨します。

外部信号による計測手法

加振器など外部の信号やセンサからの信号をスイープ信号として利用する方法

FFT の信号出力を利用しないで計測する手法。(接続例を以下に示す)外部モードは、今どの周波数がスイープされているかFFT 自身がわからないので、スイープ Ch を指定する必要があります。指定した Ch の瞬時のパワースペクトルの最大値をサーチしてその点の FRF(周波数応答関数)を測定します。設定は、信号出力モードを通常の「波形出力」にします。この計測手法では、平均処理の機能は無効です。 (ポイント)

・スイープ Ch の信号が、計測する周波数範囲で信号が出続ける必要があります。

- 信号がノイズ成分よりも小さくなると、正しくスイープできません。
- ・窓関数は、ハニングにします。

 Testistics 	パワーSPスイーフ*	*
平均処理経過値	0/2	
平均処理条件	回数	
平均処理回数	2	
平均処理時間	10s	
指数平均重み	10	
平均 Undo		
開始時オーバーラップ0%		
(会易山市)清新国人。受	Canada I	
スイープチャンネル	CH1	

図13:平均化処理設定の画面

ΟΝΟ∫ΟΚΚΙ



3. 平均時のオーバラップについて

スイープ平均を行い場合は、オーバラップの設定を0%または50%を推奨します。

オーバラップの初期設定は Max になっております。本手順書では、1ポイントあたり2回の平均を設定しま した。オーバラップが Max では平均効果がほとんどありません。ほとんど同じデータを用いてパワースペク トルの平均処理をしていることになります。スイープ平均を行い場合は、オーバラップの設定は、0%または 66.7%を推奨します。窓関数をハニングと設定した場合は、66.7%と設定します。

		ł.
	亜	0
ト ファイル		
▶ 計測コントロール		
▶編集		
▽ 入出力設定		
システム設定 クロス組合せ設定	Open Open	
▶ 周波数レンジ設定	20kHz	
▶ 入力設定	Open	
マサンプル条件設定	広田	
サンプル点数	2048	
オーバーナング量	0%	*
オーバーラップ量任意値	TW	5
A/D オーバーキャンセル	(SID)	
・ チャンネル間ディレイ	(100)	
▶ 回転入力設定	the second second	
▶ トリガー条件設定	Repeat	
HATT=1		